


## Encore DVD

תוכנת Encore DVD היא תוכנת ייצוא – המשמשת לייצוא סרטים. בתוכנה ניתן לייצא קליפ לדיסק, לערוך תפריטים, כתוביות, מסכי בחירה ועוד.


### חלונות התוכנה



#### חלון הפרויקט

החלון המוכר לנו מתוכנות Adobe הוא חלון הפרויקט, לחלון זה נייבא את חומרי הגלם. מה ששונה בייבוא קבצים ב-Encore DVD הוא, שכאשר מייבאים את הקובץ, צריכים לזכור את מטרתו. קובץ סרט, תמונה, מוזיקה – נייבא כרגיל בלחיצה כפולה על חלון הפרויקט. אבל ייבוא של תפריט, יש לייבא את התפריט ע"י בחירה בלחצן ימני על חלון הפרויקט, Import ואז בחירה ב-Import as menu.

#### חלון ה-Timeline




כל קליפ שנייבא לתוכנה – יש לייצר לו Timeline אין אפשרות לערוך את הקליפ על ה-Timeline הוא בא רק כדי לתת ממשות לקליפ, כל קליפ – Timeline. איך מייצרים Timeline? לחיצה על הקליפ בלחצן ימני, בחירה ב-new - Timeline. על ה-Timeline נוכל לערוך פרקים, כתוביות, ערוצי שמע ועוד.

#### חלון המוניטור

החלון בו נצפה בקליפים.

#### חלון flowchart

בחלון זה נראה את מבנה הדיסק, מהלך הפעולה של הסרט, חלקים שיובאו ולא קושרו, יופיעו בשורה התחתונה.



## חלון builda

בחלון הבנייה נייצא את הדיסק שייצרנו.


נבחר פורמט.

Output – צורת הייצוא – לדיסק, תיקייה או תמונת דיסק (DVD image).

נבחר את מיקום הייצוא – כונן דיסקים או מיקום במחשב.

Check project – בודק שגיאות בקישורים או במבנה הדיסק.

Name – נתינת שם לדיסק. (נחמד יותק שהדיסק קרוי בשם מאשר ב- 0000111222)



## חלון המאפיינים

זהו החלון החשוב ביותר בתוכנה, דרכו נערוך את כל הקישורים בין חלקי הסרט.

כל פריט שנבחר יעלה את המאפיינים שלו על מסך המאפיינים, לאן הוא מקושר, מה קורה כשהוא מסתיים, ועוד.

זהו חלון המאפיינים של הדיסק:

Name - שם הדיסק – לכל פריט ניתן לתת שם, וגם כדאי, כך קל יותר לשלוט על מהלך הסרט.

Description – תיאור – לכל פריט נוכל לתת תיאור מה הוא.


First play – מתאר מה מופעל כאשר הדיסק מתחיל, האם הסרט מתחיל בתפריט, או ב-קליפ. הקליפ או התפריט הפותח מסומנים בחלון הפרויקט בעיגול צהוב שעליו משולש – play.

השבלול שלצד נתונים מסוימים, הוא אופציית קישור, כדי לקבוע לדוגמה מה ינגן ראשון בסרט, נגרור את השבלול מתוך שורת ה-first play לחלון הפרויקט, לקליפ או התפריט הרצויים.

Override – מגדיר מה קורה כאשר הדיסק מסתיים.

Title button – יש לסמן stop כשאין ערוצי כתוביות שונים.

(Set Audio – הגדרת פס קול ברירת מחדל – כשיש כמה ערוצים.)



Library – בחלון זה נוכל לייבא תפריטים מוכנים, ואף לשמור תפריטים שהכנו כדי שיהיו זמינים לשימוש, בספרייה יש תפריטים, כפתורים וכיתובים מוכנים.


## תחילת העבודה-

### כדי לייצא קליפ אחד, התהליך פשוט:

ייבוא < יצירת timeline לקליפ < הגדרת first play < בדיקת flowchart < בדיקת שגיאות בחלון build < לחיצה על build.

### לייצא כמה קליפים לאותו דיסק:


ייבוא < יצירת timeline לכל קליפ < הגדרת first play < הגדרת קישור לקליפ הבא לכל קליפ שמסתיים ע"י בחירה בחלון המאפיינים במאפיין end action < הגדרת end action לקליפ האחרון: בחירה בstop או בקליפ הראשון כך שזה יוצר לולאה < בדיקת flowchart (גם לחלון זה ניתן גם לקשר את השבלולים מחלון המאפיינים) < בדיקת שגיאות בחלון ה-build < לחיצה על build.



כדי לחסוך בזמן הייצוא ניתן לקודד את הקליפים תוך כדי עבודה ע"י בחירתם בחלון הפרויקט, לחיצה בלחצן ימני ובחירה ב- Transcode now. נפתח לנו חלון ה- Progress ושם אנו רואים את מצב הקידוד, אם יש לנו כמה קליפים, רואים את הרשימה בחלון, מה כבר קודד ומה ממתין.

## תפריטים - בסיס

כדי ליצור תפריט, נבחר את התפריט המתאים לנו מתוך הספרייה, ובלחיצה כפולה הוא יובא לחלון הפרויקט, וגם יפתח בחלון לצד חלון המוניטור.



התפריטים המוכנים באים עם כפתורים, buttons ישנן תפריטים ראשיים ותפריטי משנה. הראשיים בדרך כלל באים עם ארבע לחצני כיתוביות (נגן סרט, בחירת פרקים, שפות ומאחורי הקלעים), והמשניים, עם כפתורים לבחירת פרקים.


כשיוצרים תפריט כדאי לכתוב לעצמינו את מהלך הסרט הרצוי, לדוגמה – כיצד הסרט מתחיל? בקליפ או בתפריט?, לפי זה לבחור מה הוא ה- first play שלנו.

כל לחיצה על אחד הכפתורים בתפריט, פותחת בחלון המאפיינים את מאפייני הכפתור – המאפיין link הוא המאפיין מה יקרה בלחיצה על הכפתור, איזה קליפ יחל לפעול.

חשוב לזכור, סדר הפעולה הוא כזה:

תפריט < כפתורים < לינקים < הגדרת end action לקליפ אליו הכפתור קושר.

דוגמא למבנה סרט:




ישנו דיסק – ההפעלה הראשונה שלו היא תפריט, כל כפתור מוביל לקליפ, שההגדרה בקליפ היא שבסיומו הוא יוביל חזרה לתפריט.

שימי לב, תפריט זה הוא מתוך הספרייה, יש בו עוד 3 כפתורים: next, previous, main menu.


אלו כפתורים לניווט בין מסכי בחירת קליפים (כשיש יותר ממסך אחד) וכפתור חזרה לתפריט ראשי אם ישנו. אם אנו לא משתמשות בכפתורים אלו, כדאי למחוק אותם מן התפריט, כדי שבבדיקת הפרוייקט, לא תהיה התראה על כפתורים שאינם מקושרים.

## הנפשת תפריט




כדי שהתפריט יונפש, וכדי שלכפתורי התצוגה יציגו את הסרט באייקון שלהם, יש לסמן במאפייני התפריט, בלשונית motion בתיבה: animate buttons, וי.

לאחר מכן בתצוגת preview from here לרנדר בלחצן זה: לאחר הרינדור נראה את הסרט מנגן בחלונות הקטנות, רק השניות הראשונות שלו, בלופ.




## כתוביות



כדי ליצור ערוץ כיתוביות לקליפ מסוים, נעמוד על הטיימליין שלו ונבחר בתפריט timeline:

לאחר מכן, בחלון המוניטור, נציב את סמן הטקסט וניצור כיתוביות, כל כיתובית תוצג

בטיימליין בערוץ הכיתוביות, ניתן לייצר כמה ערוצי כיתוביות בכמה שפות.



כאשר נייצא את הסרט, ונפעיל אותו במדיה פלייר, נלחץ בלחצן ימני על תצוגת הסרט, ונבחר כיתוביות בשפה הרצויה.

אותו הדבר ניתן לעשות גם עם כמה ערוצי שמע.